

Установка утилиты переноса данных

Обновлено 2 года назад

Для переноса данных предназначена утилита переноса данных, которая позволяет:

- перенести данные из базы данных PostgreSQL в пустую базу данных MS Access;
- перенести данные из базы данных MS Access в пустую базу данных PostgreSQL;
- сохранить данные базы данных в дамп
- загрузить данные базы данных из дампа

Загрузка дистрибутива


Необходимо [скачать дистрибутив по этой ссылке](#)

Технические требования


Для корректной работы программы требуется Net Framework 3.5. Установить его можно пройдя по этой [ссылке](#).

Установка утилиты переноса данных


1. Выбор языка процесса установки




2. Выбор пути, куда будет установлена утилита переноса данных




3. Выбор пути до папки, в которой будут расположены ярлыки программы `Утилита переноса данных`, `Перенести данные ПАУ в БД PostgreSQL` и `Перенести данные ПАУ в БД MS Access`



4. Подготовка к установке



5. После завершения установки программы требуется нажать `Завершить`, чтобы начать пользоваться `утилитой переноса данных`



Конфигурация утилиты переноса данных

Параметры переноса данных определяются с помощью файла конфигурации `settings.config`, расположенного по пути: `%appdata%\RussianIT\TransferUtil\`

Основные параметры

Ключ	Значения по-умолчанию	Описание
pg_server	localhost	Необходимо указать адрес сервера, на котором расположена СУБД PostgreSQL, например: 192.168.0.123
pg_port	5432	Необходимо указать открытый порт на сервере, на котором расположена СУБД PostgreSQL, например: 5080
pg_dbname	ama	Наименование БД PostgreSQL на сервере, в которую и из которой будет происходить трансфер данных
pg_dbuser	postgres	Логин пользователя СУБД PostgreSQL
pg_dbpassword	12345	Пароль пользователя СУБД PostgreSQL
ma_dbpath	ama.mdb	<p>Путь до базы MS Access, которая будет использоваться при переносе данных. Если указать в качестве значения относительный путь, как значение по умолчанию ama.mdb, то утилита переноса данных будет искать файл базы в своём рабочем каталоге.</p> <p>Для переноса данных требуется заменить это значение на путь до Вашей базы данных MS Access. Путь до Вашей базы можно посмотреть в настройках программы Помощник Арбитражного Управляющего.</p>

Пример файла конфигурации

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <pg_server>localhost</pg_server>
  <pg_port>5432</pg_port>
  <pg_dbname>ama</pg_dbname>
  <pg_dbuser>postgres</pg_dbuser>
  <pg_dbpassword>12345</pg_dbpassword>
  <ma_dbpath>ama.mdb</ma_dbpath>
</configuration>
```

Описание обменного формата

При переносе данных как из БД PostgreSQL, так и из БД MS Access, формируются файлы определенного формата (дампы):

```
"v" - версия схемы данных
"t" - название таблицы
"h" - перечень колонок в таблице
"s" - типы колонок в таблице
"r" - значения в колонках таблицы
```

Пример:

```
"v"|"3.100.2"
"t"|"account"
"h"|"account_id"|"account_name"|"author"|"inreport"|"is_main"|"manproc_id"|"notes"
"s"|"guid"|"stringfixedlength"|"guid"|"boolean"|"boolean"|"guid"|"stringfixedlength"
"r"|"{"00914e01-659f-4ac6-a596-5dda10644d26}"|"Основной"||True|False|{"583e19d7-3c1d-466a-9b11-e3e5fec16f34}"|
"r"|"{"00970d11-483e-4ed5-90d6-275e0b199c3d}"|"Основной"||True|True|{"b91e6e36-4672-4268-8557-a958767ded45}"|
"t"|"accountcategory"
"h"|"category_id"|"category_name"|"category_type"
"s"|"guid"|"stringfixedlength"|"stringfixedlength"
"r"|"{"00000001-0000-0000-0000-000000000000}"|"Продажа движимого имущества"|"I"
"r"|"{"00000002-0000-0000-0000-000000000000}"|"Продажа недвижимого имущества"|"I"
"r"|"{"00000003-0000-0000-0000-000000000000}"|"Поступление от взыскания дебиторской задолженности"|"I"
```

Префиксы строк, наименования и типы колонок, а так же значения строк отделяются друг от друга вертикальной чертой |

Доступные команды

Утилита представляет собой консольное приложение, запускать которое следует с помощью "Командной строки Windows" (cmd.exe).

Пример использования: TransferUtil.exe to-pg

Команда	Выполняемое действие	
Нет команды	Показывает перечень доступных команд	
to-pg	Запускает процесс переноса данных из БД MS Access, указанной в параметре конфигурации <code>ma_dbpath</code> , в БД PostgreSQL используя параметры <code>pg_server</code> , <code>pg_port</code> , <code>pg_dbname</code> , <code>pg_dbuser</code> и <code>pg_dbpassword</code> из файла конфигурации	
to-ma	Запускает процесс переноса данных из БД PostgreSQL, используя параметры <code>pg_server</code> , <code>pg_port</code> , <code>pg_dbname</code> , <code>pg_dbuser</code> и <code>pg_dbpassword</code> из файла конфигурации, в БД MS Access, указанной в параметре конфигурации <code>ma_dbpath</code>	
import	Запускает процесс загрузки данных из файла дампа Пример: <code>TransferUtil.exe import [файл базы данных.mdb] дамп</code>	
	[файл базы данных.mdb]	Файл базы данных MS Access, в который, после его создания, будут импортированы данные из дампа Если требуется импорт в базу данных PostgreSQL, этот параметр опускается, а данные базы PostgreSQL берутся из параметров <code>pg_server</code> , <code>pg_port</code> , <code>pg_dbname</code> , <code>pg_dbuser</code> и <code>pg_dbpassword</code> из файла конфигурации
	дамп	Путь до текстового файла дампа, из которого будет произведён импорт
export	Запускает процесс загрузки данных из файла дампа Пример: <code>TransferUtil.exe export [файл базы данных.mdb] дамп</code>	
	[файл базы данных.mdb]	Файл базы данных MS Access, из которого будут экспортированы данные Если требуется экспорт данных из базы PostgreSQL, этот параметр опускается, а данные базы PostgreSQL берутся из параметров <code>pg_server</code> , <code>pg_port</code> , <code>pg_dbname</code> , <code>pg_dbuser</code> и <code>pg_dbpassword</code> из файла конфигурации
	дамп	Путь до текстового файла дампа, в который будет произведён экспорт

Версия #0

Виктория Дудина создал 30 July 2019 11:40:36

Виктория Дудина обновил 7 August 2022 08:41:55