

Как перенести F-Анализ на новый компьютер

Обновлено 2 года назад


Внимание!!! Услуга предоставляется при оплаченной Технической поддержке!

I. Сделайте резервное копирование базы данных

F-Анализ/Меню/Настройки программы/Путь до базы данных - в папке Рит Финанализ находится файл базы - fa.data - его нужно скопировать в надежное место и перенести на другой компьютер.

II. Заблокируйте рабочее место на старом компьютере

Зайдите в Основное меню программы - Заблокировать это рабочее место



2. Появится окно, в котором необходимо нажать Заблокировать это рабочее место.

**F-Анализ**

Перенос рабочего места доступен пользователям с действующей Технической поддержкой, осуществляется по [инструкции](#) согласно [публичной оферте](#).

Каждое рабочее место может быть перенесено не чаще одного раза в период действия Технической поддержки.

Заблокированное рабочее место нельзя будет активировать повторно.


Заблокировать это рабочее место

3. К вашему договору привязан телефон и электронная почта, на них придет код с деактивацией рабочего места.



F-Анализ

Для блокировки и последующего переноса рабочего места на адрес электронной почты



отправлен код деактивации


Введите полученный код:

Повторить отправку кода

Повторная отправка кода возможна через 177с

Заблокировать рабочее место

4. Появится окно подтверждения блокировки рабочего места с кодом для активации нового рабочего места, а так же данный код будет продублирован сообщением на телефон привязанный к договору.




5. На новом рабочем месте скачайте и установите F-Анализ.

Установочную версию и инструкцию по установке вы можете найти по [ссылке](#) либо кликните в окне Следуйте инструкции.

После установки программы на новое рабочее место выберите Перенос РМ.

Регистрация программы

 F-Анализ

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

Пожалуйста, введите адрес электронной почты или
мобильный телефон, указанные в договоре

Адрес электронной почты или телефон в вашем договоре

ВОЙТИ

[Перенос РМ](#)

Введите код для активации этого рабочего места вместо
заблокированного ранее

Код

Перенести РМ

[Настройка соединения](#)

III. Для переноса базы на новый компьютер:

1. Пройдите в Меню/Настройки программы/Путь до базы данных - по умолчанию путь указан - C:\Users\Public\Documents\РИТ Финанализ.
2. Нажимаете Изменить чуть правее и выделяете файл **fa.data** в открывшемся окне. Правой клавишей мыши выбираете Копировать, а далее Вставить на Рабочий стол или в любую для вас удобную папку/флешку для переноса на новый компьютер.
3. После установки на новый компьютер ([Инструкция по установке](#)) разместите в папке с базой данных перенесенный файл **fa.data** с другого компьютера.

Версия #1

Виктория Дудина создал 30 April 2016 11:39:25

Виктория Дудина обновил 8 September 2022 07:34:36