

# Инструкция по настройке программы на терминальном сервере

Обновлено 10 месяцев назад

## Как настроить систему?

### Шаг 1. Выбрать место размещения сервера

Терминальный сервер можно купить и разместить у себя в офисе или арендовать у хостера.

### Шаг 2. Выбрать сервер

Где бы ни был размещён сервер (у вас в офисе или у хостера), он должен соответствовать требованиям к программному обеспечению и аппаратной части.

#### **Требования к серверному ПО**

Программы компании РИТ могут быть установлены на сервер с операционной системой Windows не ниже версии:

- Windows Server 2012 R2

Для просмотра и печати документов, генерируемых программой, необходим Microsoft Word. Поэтому должен быть установлен пакет Microsoft Office 2010/2013/2016/2019, обязательно содержащий Access.

#### **Аппаратные требования**

Аппаратные требования к серверу складываются из:

- требований к серверному программному обеспечению,
- требований к пакету Microsoft Office (для программ «Помощник арбитражного управляющего»),
- минимальных требований к работе Программы, умноженных на число пользователей, которые будут работать на сервере одновременно;
- минимальных требований к терминальной сессии, умноженных на число пользователей, которые будут одновременно работать на сервере.

### Шаг 2. Настроить серверное ПО

Установите серверное ПО, если оно ещё не было установлено (хостером, например).  
Исчерпывающие инструкции по установке и настройке Windows Server 2012 R2 можно найти [на сайте](#) Microsoft

Установите (или арендуйте у хостера) MS Office, если он требуется для работы Программы.

## Шаг 3. Установите Программу

Зайдите на терминальный сервер под учётной записью администратора и установите Программу по соответствующей [инструкции](#)

Базу данных и файловое хранилище, с которыми работает Программа, также разместите на сервере в общем каталоге.

**Примечание.** Обновление программы осуществляется аналогично: на сервере, под учётной записью администратора. Напишите на [support@russianit.ru](mailto:support@russianit.ru) количество необходимых подключений на сервере.

## Шаг 4. Настройте пользовательские устройства

### Требования к пользовательским устройствам:

- наличие устройств ввода/вывода данных;
- доступ к интернету или доступ к локальной сети, к которой подключен сервер;
- возможность подключения к серверу.

Операционная система на пользовательском устройстве может быть любой.

Настройте на каждом пользовательском устройстве RDP-клиент для доступа к терминальному серверу. Для входа на сервер понадобится ip-адрес сервера или доменное имя (DNS), а также логин и пароль к учётной записи на сервере.

Объясните пользователям как заходить на сервер (инструкция пользователя по удаленной работе с Программами).

---

Версия #2

Виктория Дудина создал 22 December 2011 13:17:48

Виктория Дудина обновил 8 August 2024 06:36:06