

# Инструкция по настройке программы на терминальном сервере

Обновлено 2 месяца назад

## Как настроить систему?

### Шаг 1. Выбрать место размещения сервера

Терминальный сервер можно купить и разместить у себя в офисе или арендовать у хостера.

### Шаг 2. Выбрать сервер

Где бы ни был размещён сервер (у вас в офисе или у хостера), он должен соответствовать требованиям к программному обеспечению и аппаратной части.

#### Требования к серверному ПО

Программы компании РИТ могут быть установлены на сервер с операционной системой Windows не ниже версии:

- **Windows Server 2012 R2**

Для просмотра и печати документов, генерируемых программой, необходим **Microsoft Word**. Поэтому должен быть установлен пакет **Microsoft Office 2010/2013/2016/2019**, обязательно содержащий **Access**.

#### Аппаратные требования

Аппаратные требования к серверу складываются из:

- требований к серверному программному обеспечению,
- требований к пакету Microsoft Office (для программ «Помощник арбитражного управляющего»),
- минимальных требований к работе Программы, умноженных на число пользователей, которые будут работать на сервере одновременно;
- минимальных требований к терминальной сессии, умноженных на число пользователей, которые будут одновременно работать на сервере.

### Шаг 2. Настроить серверное ПО

Установите серверное ПО, если оно ещё не было установлено (хостером, например).  
Исчерпывающие инструкции по установке и настройке Windows Server 2012 R2 можно найти [на сайте Microsoft](#)

Установите (или арендуйте у хостера) **Microsoft Office**, если он требуется для работы Программы.

## Шаг 3. Установка и регистрация программы.

1. Зайдите на терминальный сервер под учётной записью администратора и установите Программу по соответствующей [инструкции](#).
2. После установки программы на терминальном сервере необходимо выполнить регистрацию программы по [инструкции](#).

Базу данных и файловое хранилище, с которыми работает Программа, также разместите на сервере в общем каталоге.

**(Путь по умолчанию C:\Users\Public\Documents\ПАУ или C:\Пользователи\Общие\Общие документы\ПАУ)**

**Примечание.** Обновление программы осуществляется аналогично: на сервере, под учётной записью администратора. Напишите на [support@russianit.ru](mailto:support@russianit.ru) количество необходимых подключений на сервере.

## Шаг 4. Настройте пользовательские устройства для подключения к серверу

### Требования к пользовательским устройствам:

- наличие устройств ввода/вывода данных;
- доступ к интернету или доступ к локальной сети, к которой подключен сервер;
- возможность подключения к серверу.

Операционная система на пользовательском устройстве может быть любой.

Настройте на каждом пользовательском устройстве RDP-клиент для доступа к терминальному серверу. Для входа на сервер понадобится ip-адрес сервера или доменное имя (DNS), а также логин и пароль к учётной записи на сервере.

**Объясните пользователям как заходить на сервер (инструкция пользователя по удаленной работе с Программами).**